evolutize | manual do sistema

Tela dos Parâmetros do Patrimônio

Objetivo

Este manual visa orientar os usuários sobre o processo de parametrização geral do módulo de controle patrimonial do ativo imobilizado.

Passo a Passo

Aba de Informações Gerais:

Utiliza Módulo Patrimônio:

Este campo define se a filial possui o modulo ativo.

Utilizar Fechamento Global do Patrimônio:

Ao marcar este parâmetro o sistema irá realizar o fechamento de todas as filiais junta.

Obs: As filiais devem ser da mesma Matriz e devem estar no mesmo estágio e mês de fechamento.

Data Fechamento Patrimônio:

Este parâmetro define a data do último fechamento do patrimônio.

Indicador de Rotina Exclusiva em Uso:

Este parâmetro é utilizado como controle interno no sistema para definir o status do fechamento

do patrimônio.

Permitir Baixar Item Mesmo Dia da Transferência:

Quando este parâmetro estiver marcado o sistema irá permitir a baixa de itens, no mesmo dia da

transferência entre filiais.

Contabilização do Laudo:

Leitura

Considerar Valor da Depreciação Acumulada na Inclusão do Laudo:

Quando este parâmetro estiver marcado o sistema irá realizar o abatimento do Valor da Depreciação Acumulada no valor montante do saldo residual que no caso é o valor da aquisição.

Considerar Valor para Cálculo do Imposto no Fechamento:

Caso o parâmetro esteja marcado como Base de Cálculo, o sistema irá pegar a base de cálculo do controle do item como base vezes a alíquota cadastrada dentro da aba Manutenção fiscal dos parâmetros do patrimônio, o resultado desta conta será o valor do imposto no fechamento, caso marcado depreciado no mês, o sistema irá realizar o mesmo cálculo porem com a base diferente, a base utilizada será (O valor da aquisição * (Taxa informada no controle / 100)).

Não Inverter Contabilização de Contas:

Quando marcado esse parâmetro o sistema não irá realizar a inversão da contabilização do mais valia no patrimônio.

Aba de Informações do Período de Cálculo:

Cálculo da Depreciação:

Este campo define o tipo do cálculo da depreciação que será realizado, que no caso são:

Diário (Com Taxa Diária calculada no Ano - 365 dias)

Diário (Com Taxa Diária baseada no Número de Dias do Mês)

Quinzenal (Com Taxa Mensal, o que Altera do Cálculo Mensal é a Depreciação da Inclusão)

Mensal (Com Taxa Mensal Uniforme para todos os Meses do Ano)

Deprecia no Mês da Aquisição:

Este parâmetro define se o item irá depreciar no mês de aquisição.

Deprecia no Mês da Baixa:

Este parâmetro define se o item irá depreciar no mesmo mês que foi baixado.

Status do Fechamento:

Este campo define o status que está o fechamento do patrimônio.

Deprecia no Mês da Aquisição:

Este parâmetro define se o item irá depreciar no mês de aquisição.

Aba de União e desmembramento:

Permite União com Taxa de Depreciação Diferente:

Transferir Valor depreciado para o novo bem (união/desmembramento):

Quando parâmetro marcado o valor já depreciado no item antigo será transferido para o novo

item criado na união ou no desmembramento.

Permite Alterar o Grupo do Item Unido ou Desmembrado:

Quando marcado o parâmetro o sistema irá permitir a troca de grupo de um item Unido ou Desmembrado.

Aba de Configurações da CIAP:

Contabilizar o Valor de Excluídas da Ficha CIAP:

Quando marcado o parâmetro o sistema irá realizar a contabilização dos valores excluídos da Ficha CIAP.

Crédito do CIAP na Baixa de um Item:

Valor da CIAP na baixa pode ser realizada de três formas:

Proporcional:

Quando marcado como proporcional o sistema irá verificar o total de dias com a data da baixa para calcular um valor de CIAP Proporcional do mês.

Credita Total:

O valor será total.

Não Credita:

Não irá gerar valor de CIAP.

Largo Bittencourt | 187 | Centro | Curitiba | PR | 80060-210 |Tel: 3052.6422 | presidencia@clubecirculo.com.br | www.clubecirculo.com.br