Medição Avulsa

Objetivo

Realizar medições dos equipamentos de forma separada e individualizada. O usuário pode acessar a tela através do caminho Gestão Manutenção > Planejamento da Manutenção > Movimentação > Medição ou (mnt_inspecaomedicaowp).





Campos

Informações Gerais

Tipo de Destino
Escolha para qual destino a execução será direcionada, selecionando uma das opções abaixo:
Equipamento - Selecione esta opção quando a solicitação for para um equipamento específico, como uma máquina. Isso habilitará o campo Equipamento e bloqueará o campo Centro de Custo.
Centro de Custo - Selecione esta opção quando a solicitação for para um departamento ou centro de custo. Isso habilitará o campo Centro de Custo e bloqueará o campo Equipamento.
Disparar Gatilho de Medição para Itens Filhos Alocados?
Se este campo estiver habilitado, ao processar a informação na tela, o sistema automaticamente atualizará os dados dos itens filhos alocados ao mesmo.

Equipamento / Centro de Custo
O nome deste campo muda conforme o item selecionado no campo anterior. Aqui você pode informar qual equipamento ou centro de custo terá a medição registrada.
Informe o Tipo de Medição a Ser Realizada
Atenção: Quando uma medição é feita em um veículo com planos de manutenção cadastrados, a quilometragem é registrada na atividade correspondente. Isso permite
que uma ordem seja disparada para uma única atividade do plano.
Tipo de Medição
Escolha o tipo de medição que será realizada neste campo.
Último Valor Medido
Este campo é atualizado após preencher o Equipamento ou Centro de Custo, mostrando o resultado da última medição realizada.
Data/Hora da Última Medição
Após preencher o Equipamento ou Centro de Custo no campo anterior, este campo
mostrará o horário da última medição.
Usuário da Última Medição
Após preencher o Equipamento ou Centro de Custo, este campo mostrará o usuário que realizou a última medição.
Próximo Disparo Gatilho / Ordens em Aberto
Este campo é preenchido automaticamente, mostrando o próximo disparo e/ou as ordens

em aberto para o equipamento/centro de custo informado.
Valor Atual
Informe o valor da medição para o equipamento/centro de custo informado.

Data/Hora Atual
Este campo é preenchido automaticamente com a data e horário atuais do sistema, mas você pode alterá-lo.

Abastecimento (Opcional)

Combustível
Escolha o tipo de combustível que será usado para abastecer o veículo durante o registro da medição avulsa, selecionando uma das opções disponíveis.

Tanque

Posição no Tanque

Posição
Após escolher o combustível, os campos acima serão preenchidos automaticamente pelo sistema quando o combustível escolhido estiver em um tanque próprio.

Tipo de Viagem

Selecione o tipo de viagem que será usado durante o registro do abastecimento, escolhendo uma das opções disponíveis.

Viagem
Após escolher o tipo de viagem, selecione a viagem relacionada ao registro do abastecimento, inserindo o código ou escolhendo uma viagem através do prompt de pesquisa.

Motorista
Selecione um motorista relacionado ao registro do abastecimento, inserindo o código ou escolhendo um motorista através do prompt de pesquisa.

Litros
Informe a quantidade exata de litros que serão registrados no abastecimento do veículo.



Passo a Passo

Instruções para Registro de Medição
1. Seleção do Destino e Equipamento: Escolha o Tipo de Destino e o Equipamento que
receberão a medição.
2. Especificar o Tipo de Medição: Indique o Tipo de Medição que será realizada.
3. Informar o Valor da Medição: Insira o valor da medição.

4. Alteração da Data da Medição: Se necessário, altere a data da medição.
5. Processar a Medição: Pressione o botão "Processar" para validar as informações
fornecidas.

Atenção: Exemplo: Se um veículo possui dois planos de medição, como troca de óleo a cada 10 mil km e troca de filtro a cada 7 mil km, e o veículo percorreu 6 mil km. Se o próximo trajeto exceder significativamente os km de troca do filtro, o usuário pode marcar os parâmetros "Disparar Gatilho para Medição Atual" e "Gatilho Somente Atividade", e
selecionar a atividade relacionada à troca de filtro. O sistema ajustará as medições da seguinte forma: para a troca de filtro, faltarão 7 mil km para a próxima troca (considerando
o reset dos km do filtro), e para a troca de óleo, faltarão 4 mil km.
Em resumo, o parâmetro permite ao usuário escolher qual atividade deseja acionar ao realizar uma medição manual. Quando não marcado, todas as atividades terão medições disparadas automaticamente.